Как узнать MAC-адрес сетевой платы в Windows Vista

Для определения МАС-адреса сетевой платы необходимо зайти в меню (нажать круглую кнопку, обычно находящуюся в левом нижнем углу экрана), выбрать пункт меню «Панель управления».



В «Панели управления» выбрать пункт меню «Центр управления сетями и общим доступом».

~~~~								
🔾 🗸 🖉 🕨 Панель управля	ения 🕨				- ++ Nouc	ĸ		Q
	Имя	Категория				11/10/00		*
анель управления - домашняя страница Классический вид			seg.		Ĩ			
	Диспетчер устройств	Звук	Игровые устройства	Клавиатура	Мышь	Отчеты о проблемах	Панель задач	- 19
	D							
	Параметры индексиро	Персонал	Принтеры	Программы и компоне	Программы по умолча	Свойства обозреват	Свойства папки	
		<b>S</b> il	<b>Z</b> - ²	Noh	4			
	Система	Сканеры и камеры	Соседние пользоват	Счетчики и средства п	Телефон и модем	Управление цветом	Установка оборудов	Ш
	<b>S</b>	•	2		<b>(</b>	5		
	учетные записи по	Центр обеспечен	Центр обновлен	Центр синхрониз	Центр специальн.	Центр управлен	Шрифты	
		Языки						
<u> </u>	электропи	регионал						-

Если данный пункт отсутствует - необходимо выбрать пункт «Классический вид», находящийся слева окна.



В «Центре управления сетями и общем доступом» выбрать пункт «Управление сетевыми подключениями».

				x
🚱 🗢 👯 « Центр управления	я сетями и общим доступом	◄ ५ Поиск		9
Задачи Просмотр компьютеров и	Q Центр управления сетями и общим доступом			
устройств		Г	Тросмотр полной карты	
Подключиться к сети Установка подключения или	· -	💐	- 0	
сети Управление сетевыми подключениями	TESTER-PC (этот компьютер)	Сеть	Интернет	
Диагностика и	💐 Сеть (Частная сеть)		Настройка	
восстановление	Доступ	Только локальная сеть		
	Подключение	Подключение по локальной сети	Просмотр состояния	Ш
	Общий доступ и сетевое об	ларужение		
	Сетевое обнаружение	Особые параметры	$\odot$	
	Общий доступ к файлам	© выкл.	$\bigcirc$	
	Общий доступ к общим папкам	• выкл.	$\odot$	
	Использование общих принтеров	<ul> <li>выкл. (нет установленных принтер</li> </ul>	ов)	
Брандмауэр Windows	Общий доступ с парольной защитой	© выкл.	$\odot$	
Свойства обозревателя	Общий доступ к медиафайлам	© выкл.	$\odot$	-

На «Подключение по локальной» сети нужно нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Состояние».

00	⊽ 👰 «	Сетевые	n 👻 🐓	Поиск	X
🎍 Упор	ядочить	• ≣≣ B	8иды <del>▼</del> ≫	_	?
Имя	Coct	ояние	Имя устройства	Подключение	>>
ЛВС или	Satellite Отключе Минипор высокос Подключ	но от WAN (I коростно нение по	РРТР) ой Интернет (1) ——— локальной		- ^
- Ale	сети Сеть	2	Отключить		
		-	циагностика		
		- с у	астроика моста Создать ярлык /далить Тереименовать		
		C	Свойства		

Если у вас нет подключения «Подключение по локальной сети» - необходимо доустановить драйвера на сетевую плату. Драйвер обычно поставляется на дискете или компакт-диске с самой сетевой платой, или на компакт-диске, идущем с материнской платой, если сетевая плата интегрирована в материнскую плату.

Нажать кнопку «Сведения».

🃮 Состояние - Подключение по	о локальной сети 🛛 🔀
Общие	
IPv4-полключение	Покальное
IPv6-полключение:	
Вачарание носителя.	00.54.50
длительность:	00:54:50
Скорость:	100.0 Мбит/с
Сведения	
Активность	
Отправлено —	Принято
Байт: 381 486	9 451 142
🗑 Свойства 🕅 Отключить	диагностика
	Закрыть

Найти пункт «Физический адрес», который и является МАС-адресом вашей сетевой платы.

с	Сведения о сетевом подключении				
	Дополнительные сведения	а о сети:			
	Свойство	Значение			
	DNS-суффикс этого по Описание	sat.poltava.ua AMD PCNET Family Ethemet Adapter (PC			
<	Физический адрес	08-00-27-3F-FE-83			
	<b>DHCP</b> включен	Да			
	IPv4: IP-адрес	10.0.2.15			
	IPv4: Маска подсети	255.255.255.0			
	Аренда получена	7 мая 2008 г. 16:12:48			
	Аренда истекает	9 мая 2008 г. 11:41:01			
	IPv4: Основной шлюз	10.0.2.2			
	IPv4: DHCP-сервер	10.0.2.2			
	IPv4: DNS-сервер	10.0.2.3			
	IPv4: WINS-сервер				
	Служба NetBIOS через	Да			
	•	III •			
		2			
		Закрыть			